

Handleiding

collector

iMUIS 3.5.1 Interbase

UNIT4 Accountancy B.V.

Bastion 4

Postbus 755

3900 AT Veenendaal

Telefoon algemeen: 0318-581600

Telefoon Servicedesk: 0318-581750

E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Selfservicesite: https://my.unit4.com



Copyright © 2014 UNIT4 Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIT4 Accountancy B.V.

De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt UNIT4 Accountancy B.V. deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

INHOUDSOPGAVE

1.	**iMUIS 3.5.1 Interbase**	**1**
1.1.	Vul de databasegegevens in	1
1.2.	Selecteer de administratie	3
1.3.	Selecteer de te exporteren entiteiten	3
1.4.	Selecteer het boekjaar, de periode en de datums	4
2.	**Dimensies**	**6**
3.	**Aandachtspunten**	**7**

1. IMUIS 3.5.1 INTERBASE


Om gegevens te kunnen extraheren uit de database van iMuis 3.5.1 Interbase moet IBProvider geïnstalleerd zijn op het lokale systeem waar u het exporteren start. IBProvider kunt u downloaden vanaf onze Selfservicesite. Hoe u IBProvider installeert, is beschreven in de installatiehandleiding van IBProvider.

Voordat u de bestandslocatie opgeeft (zie de paragraaf "Geef de bestandslocatie op" van de handleiding "UNIT4 DataCollector"), moet u de volgende stappen uitvoeren om de gegevens vanuit iMUIS Interbase te exporteren:

- Vul de databasegegevens in (zie "Vul de databasegegevens in" onder).
- Selecteer de administratie (zie "Selecteer de administratie" op pagina 3) .
- Selecteer de te exporteren entiteiten (zie "Selecteer de te exporteren entiteiten" op pagina 3)
- Selecteer het boekjaar, de periode en de datums (zie "Selecteer het boekjaar, de periode en de datums" op pagina 4).

1.1. Vul de databasegegevens in

In deze stap vult u de gegevens in die nodig zijn om een verbinding te maken met de database van iMUIS Interbase.




Om een verbinding te maken vult u hier de server en map in waarin iMuis Interbase geïnstalleerd is. Vul in de velden **Username** en **Password** de gebruikersnaam en wachtwoord in van iMuis Interbase.

Nadat de gegevens ingevuld zijn, klikt u op 

.


Staat het bestand gds32.dll niet op het lokale systeem in de map C:\Windows\SysWOW64 (64 bits-versie) of C:\Windows\System32 (32 bits-versie) (zie "Aandachtspunten" op pagina 7), dan verschijnt de volgende melding:



Kopieer het bestand gds32.dll vanuit de Borland-map op de server naar de map C:\Windows\SysWOW64 (64 bits-versie) of C:\Windows\System32 (32 bits-versie) en start het exporteren opnieuw.

1.2. Selecteer de administratie

Selecteer in deze stap de administratie waarvan de gegevens geëxporteerd moeten worden.



Klik vervolgens op 


.


1.3. Selecteer de te exporteren entiteiten

In deze stap geeft u aan welke entiteiten geëxporteerd moeten worden.




Wanneer een bepaalde entiteit niet kan worden geëxporteerd uit iMUIS Interbase, dan kan deze entiteit in dit venster niet geselecteerd worden (in iMuis Interbase is dit "Periods").

Door op de knop 

te klikken, wordt de selectie ongedaan gemaakt en kunt u pas verder als u ten minste één entiteit geselecteerd hebt. In plaats van de knop 

wordt nu de knop 


getoond waarmee u in één keer alle entiteiten selecteert die geëxporteerd kunnen worden.

Nadat u de selectie gemaakt hebt, klikt u op 

.

1.4. Selecteer het boekjaar, de periode en de datums

In deze stap geeft u aan van welke boekjaren en periodes de financiële gegevens geëxporteerd moeten worden.



Hier geeft u de volgende velden in als selectie:

- **Financial year**: het boekjaar;
- **First period** en **Last period**: de range van periodes (door periode 0 als **First period** in te geven, wordt de beginbalans ook meegenomen);
- **Reference date AP/AR**: de peildatum van de openstaande posten debiteuren/crediteuren;
- **Opening balance date**: de beginbalansdatum voor de grootboekmutaties van periode 0, als u die als **First period** hierboven hebt opgegeven.

Nadat u bovenstaande velden ingevuld hebt, klikt u op 

.

2. DIMENSIES

In het onderstaande overzicht is aangegeven wat de namen van de dimensies zijn in UNIT4 AccountAnalyser.

Dimensienummer	Naam dimensie in UNIT4 AccountAnalyser
1	Kostenplaats
2	Kostendrager

3. AANDACHTSPUNTEN

Bij het exporteren van gegevens uit iMUIS Interbase moet u met het volgende rekening houden:

- Het bestand gds32.dll moet op het lokale systeem staan. Dit bestand staat in de map C:\Windows\SysWOW64 (64 bits-versie) of C:\Windows\System32 (32 bits-versie). Staat het bestand niet op het lokale systeem, dan moet u dit bestand kopiëren vanuit de Borland-map op de server.

- Bij de extractie van de mutaties kan alleen de geboekte gebruiker worden uitgelezen als bij de administratie in iMUIS de optie "Historie van wijzigingen bijhouden" aanstaat.

- Na het importeren moet de gebruiker zelf de start- en einddatum in de periodes invullen. Dit kan gedaan worden in UNIT4 AccountAnalyser via de menukeuze "Inrichten | Periodetabel". Dit is van belang voor het goed functioneren van verschillende rapporten in UNIT4 AccountAnalyser.